
DoSA-2D 사용 메뉴얼


Solenoid Example

2022-05-06 GiTae Kweon (zgitae@gmail.com)



DoSA 구성

프로그램 구성



Toolbar

1. 작업관리

✓ New : 신규작업 생성

✓ Open : 이전작업 열기

✓ Save : 작업 저장

✓ SaveAs : 다른 이름으로 저장

✓ Import : DXF Import

2. 설계

✓ Coil : 권선 추가 및 사양 설계

✓ Magnet : 영구자석 추가 및 사양 설정


✓ Steel: 연자성체 추가 및 사양 설정

3. 가상실험

✓ Force : 자기력 예측

✓ Stroke : 변위별 자기력 예측

✓ Current : 전류별 자기력 예측









해석 모델

해석모델 설명

1. 형상 모델





2. 제품 사양

가. 코일권선

• Coil Turns: 1040 turns

• Coil Resistance: 15.2 Ohm

나. 전원

• Voltage : 14.5V

(작업 예제파일 : DoSA-2D 설치 디렉토리 > Samples > Solenoid)



Design 생성


1. Toolbar > New 버튼 클릭


2. Design Name: "Solenoid"

3. OK 클릭










A ↓


형상 Import


- 1. Toolbar > Import 버튼 클릭
- 2. "Solenoid.dxf" 선택 후 열기버튼 클릭
- 3. 부품 형상 확인

[주의사항]

- 파트는 Polyline 으로 작성되어야 함
- "<u>해석 전 형상작업 가이드.pdf</u>" 참고 할 것







Parts Design


Coil 지정


1. Treeview > "DXF_Shape_2" 더블 클릭


2. Name 변경: "coil"

3. 파트 속성 변경 : COIL

4. OK 버튼 클릭









Coil 설계

- 1. Coil 기구사양 입력
 - ✓ Copper Diameter: 0.27
- 2. Coil 사양 계산
 - ✓ Design Coil 버튼 클릭
- 3. Coil 사양 확인
- 4. 리본 바 > Save










Plunger 지정


1. Treeview > "DXF_Shape_4" 더블 클릭

2. Name 변경 : "plunger"

3. 파트 속성 변경 : STEEL

4. OK 버튼 클릭






Plunger 설정


1. Plunger 속성 설정

✓ Part Material: 430 Stainless Steel 선택

✓ Moving Parts : MOVING

[BH curve]








Core 지정


1. Treeview > "DXF_Shape_3" 더블 클릭


2. Name 변경: "core"

3. 파트 속성 변경 : STEEL

4. OK 버튼 클릭








Case 지정


1. Treeview > "DXF_Shape_1" 더블 클릭


2. Name 변경: "case"

3. 파트 속성 변경 : STEEL

4. OK 버튼 클릭







Virtual Test

자기력 가상실험

1. Toolbar > Force 버튼 클릭


2. Test Name: "force"

3. OK 버튼 클릭


4. 자기력 가상실험 설정


✓ Voltage: 14.5 V

5. Force Test 버튼 클릭












자기력 가상실험 결과

- 6. 자기력 확인: 16.04 N
- 7. 자속밀도 확인
 - ✓ B Magnitude 버튼 클릭
- 8. 자속밀도 벡터 확인
 - ✓ B Vector 버튼 클릭







변위-자기력 가상실험

1. Toolbar > Stroke 버튼 클릭

2. Test Name 입력: "stroke"

3. OK 버튼 클릭


4. 자기력-전류 가상실험 설정


✓ Voltage: 14.5


✓ Initial Stroke : 0.0

✓ Final Stroke: 1.0

✓ Step Count: 5








변위-자기력 가상실험 결과

5. Stroke Test 버튼 클릭



전류-자기력 가상실험

1. Toolbar > Current 버튼 클릭

2. Test Name 입력: "current"


3. OK 버튼 클릭


4. 자기력-전류 가상실험 설정


✓ Initial Current: 0.0

✓ Final Current: 1.5

✓ Step Count: 5








전류-자기력 가상실험 결과

5. Current Test 버튼 클릭








Tips

Design 열기

- 1. Toolbar > Open 버튼 클릭
- 2. Design 디렉토리 더블 클릭
- 3. Design 파일 더블 클릭







Thank You

Email: zgitae@gmail.com

Homepage: http://openactuator.org