
## DoSA-2D 사용 메뉴얼


#### **Linear Vibrator Example**

2022-03-19 GiTae Kweon (zgitae@gmail.com)



# DoSA 구성

#### 프로그램 구성





#### **Toolbar**

#### 1. 작업관리

✓ New : 신규작업 생성

✓ Open : 이전작업 열기

✓ Save : 작업 저장

✓ SaveAs : 다른 이름으로 저장

#### 2. 설계

✓ Coil: 권선 추가 및 사양 설계

✓ Magnet : 영구자석 추가 및 사양 설정


✓ Steel: 연자성체 추가 및 사양 설정

#### 3. 가상실험

✔ Force : 자기력 예측

✓ Stroke : 변위별 자기력 예측

✓ Current : 전류별 자기력 예측








# 해석 모델

### 해석모델 설명

#### 1. 형상 모델



#### 2. 제품 사양

가. 코일권선

• Coil Turns: 126 turns

• Coil Resistance: 15.75 Ohm

나. 영구자석

Material: N52 (NdFeB 52)

• 착자방향 : 90 (UP)

다. 전원

Voltage: 2.5V

(작업 예제파일 : DoSA-2D 설치 디렉토리 > Samples > LV )



## Design 생성


1. Toolbar > New 버튼 클릭


2. Design Name: "LV"

3. OK 클릭











## Part Design


#### Coil 생성

- 1. Toolbar > Coil 버튼 클릭
- 2. Coil Name 입력: "coil"
- 3. Coil 형상 입력
  - ✓ 코일 위치 : Base\_X 1.5, Base\_Y -0.67
  - ✓ 좌하 점: X 0, Y 0 (상대 좌표)
  - ✓ 우상 점: X 0.365, Y 1.18 (상대 좌표)
- 4. 화면 조정 : Fit All 버튼 사용
- 5. OK 버튼 클릭
- 6. 형상 확인 (FEMM 창)









#### Coil 설계

1. Coil 기구사양 입력

✓ Coil Wire Grade: Bonded\_IEC\_Grade\_1B 선택

✓ Copper Diameter: 0.045 입력

✓ Horizontal Coefficient: 0.95 입력


✓ Vertical Coefficient: 1.13 입력


✓ Resistance Coefficient: 1.1 입력

2. Coil 사양 계산

✓ Design Coil 버튼 클릭


3. Coil 사양 확인







### Magnet 생성

- 1. Toolbar > Magnet 버튼 클릭
- 2. Magnet Name 입력: "magnet"
- 3. Magnet 형상 입력
  - ✓ 자석 위치 : Base\_X 0, Base\_Y 0.4
  - ✓ 좌하 점: X 0, Y 0 (상대 좌표)
  - ✓ 우상 점: X 1.35, Y 1 (상대 좌표)
- 4. 화면 조정 : Fit All 버튼 사용
- 5. OK 버튼 클릭
- 6. 형상 확인 (FEMM 창)








## Magnet 설정


1. Magnet 속성 설정

✓ Part Material : N52

✓ Direction : UP

✓ Moving Parts : MOVING







#### Plate 생성

1. Toolbar > Steel 버튼 클릭

2. Steel Name 입력: "plate"

3. Face Type: **RECTANGLE** 

4. Plate 형상 입력

✓ 자석 위치 : Base\_X 0, Base\_Y 0.2


✓ 좌하 점: X 0, Y 0 (상대 좌표)

✓ 우상 점: X 1.35, Y 0.2 (상대 좌표)


5. 화면 조정 : Fit All 버튼 사용


6. OK 버튼 클릭

7. 형상 확인 (FEMM 창)











#### Yoke 생성


- 1. Toolbar > Steel 버튼 클릭
- 2. Steel Name 입력: "yoke"
- 3. 좌표 입력 라인 추가
  - ✓ 'A' 버튼 4번 클릭
- 4. Yoke 형상 입력
  - ✓ Yoke 위치: Base\_X 0, Base\_Y 0.2
  - ✓ 1 점: X 0, Y 1.4
  - ✓ 2 점: X 0, Y 1.2
  - ✓ 3 점: X 1.9, Y 1.2
  - ✓ 4 점: X 2.05, Y 1.05
  - ✓ 5 점: X 2.05, Y 0
  - ✓ 6 점: X 2.25, Y 0
  - ✓ 7 점: X 2.25, Y 1.05
  - ✓ 8 점: X 1.9, Y 1.4
- 5. 화면 조정 : Fit All 버튼 사용







#### Yoke 생성

- 6. Arc 형상 추가
  - ✓ 3 Point : Arc, Dir 선택
  - ✓ 7 Point : Arc 선택
- 7. OK 버튼 클릭
- 8. 형상 확인 (FEMM 창)







#### Plate, Yoke 설정

1. Plate 선택 (Treeview)

2. Plate 속성 설정

✓ Part Material: 430 Stainless Steel 선택

✓ Moving Parts: MOVING


3. Yoke 선택 (Treeview)


4. Yoke 속성 설정


✓ Part Material: 430 Stainless Steel 선택

✓ Moving Parts: MOVING

#### [BH curve]







## Virtual Test

#### 자기력 가상실험

1. Toolbar > Force 버튼 클릭


2. Test Name 입력: "force"

3. OK 버튼 클릭


4. 자기력 가상실험 설정


✓ Voltage : 2.5

5. 자기력 가상실험 실행












#### 자기력 가상실험 결과

- 6. 자기력 확인 : -0.05515 N
- 7. 자속밀도 확인
  - ✓ B Magnitude 버튼 클릭
- 8. 자속밀도 벡터 확인
  - ✓ B Vector 버튼 클릭







#### 변위-자기력 가상실험

1. Toolbar > Stroke 버튼 클릭

2. Test Name 입력: "stroke"

3. OK 버튼 클릭


4. 자기력-전류 가상실험 설정


✓ Voltage: 2.5


✓ Initial Stroke : -0.5

✓ Final Stroke: 0.5

✓ Step Count: 5








## 변위-자기력 가상실험 결과

5. Stroke Test 버튼 클릭





#### 전류-자기력 가상실험

1. Toolbar > Current 버튼 클릭

2. Test Name 입력: "current"

3. OK 버튼 클릭


4. 자기력-전류 가상실험 설정


✓ Initial Current: 0.0

✓ Final Current: 0.1

✓ Step Count: 5








## 전류-자기력 가상실험 결과

5. Current Test 버튼 클릭








# Tips

### Design 열기

- 1. Toolbar > Open 버튼 클릭
- 2. Design 디렉토리 더블 클릭
- 3. Design 파일 더블 클릭









## 감사합니다

Email: zgitae@gmail.com

Homepage: http://openactuator.org