
DoSA-2D 사용 메뉴얼

Voice Coil Motor Example


(Speaker, Auto-Focus, Linear Vibrator)

2022-05-06 GiTae Kweon (zgitae@gmail.com)



DoSA 구성

프로그램 구성



Toolbar

1. 작업관리

✓ New : 신규작업 생성

✓ Open : 이전작업 열기

✓ Save : 작업 저장

✓ SaveAs : 다른 이름으로 저장

✓ Import : DXF Import

2. 설계

✓ Coil : 권선 추가 및 사양 설계

✓ Magnet : 영구자석 추가 및 사양 설정


✓ Steel: 연자성체 추가 및 사양 설정

3. 가상실험

✓ Force : 자기력 예측

✓ Stroke : 변위별 자기력 예측

✓ Current : 전류별 자기력 예측








해석 모델

해석모델 설명

1. 형상 모델



2. 제품 사양

가. 코일권선

• Coil Turns: 126 turns

• Coil Resistance: 15.75 Ohm

나. 영구자석

Material: N52 (NdFeB 52)

• 착자방향 : 90 (UP)

다. 전원

Voltage: 2.5V

(작업 예제파일 : DoSA-2D 설치 디렉토리 > Samples > VCM)




Design 생성


1. Toolbar > New 버튼 클릭

2. Design Name: "VCM"

3. OK 클릭











형상 Import


- 1. Toolbar > Import 버튼 클릭
- 2. "VCM.dxf" 선택 후 열기버튼 클릭
- 3. 부품 형상 확인

[주의사항]

- 파트는 Polyline 으로 작성되어야 함
- "<u>해석 전 형상작업 가이드.pdf</u>" 참고 할 것







Part Design


Coil 지정


1. Treeview > "DXF_Shape_2" 더블 클릭

2. Name 변경: "coil"

3. 파트 속성 변경: COIL

4. OK 버튼 클릭





Coil 설계

1. Coil 기구사양 입력

✓ Moving Parts: MOVING

✓ Coil Wire Grade : Bonded_IEC_Grade_1B 선택

✓ Copper Diameter: 0.045 입력

✓ Horizontal Coefficient: 0.95 입력

✓ Vertical Coefficient: 1.13 입력

✓ Resistance Coefficient: 1.1 입력


2. Coil 사양 계산


✓ Design Coil 버튼 클릭


3. Coil 사양 확인

4. 리본바 > Save










Magnet 지정


1. Treeview > "DXF_Shape_1" 더블 클릭

2. Name 변경 : "magnet"

3. 파트 속성 변경: MAGNET

4. OK 버튼 클릭






Magnet 설정

1. Magnet 속성 설정

✓ Part Material : N52

✓ Direction : UP







Plate 지정


1. Treeview > "DXF_Shape_3" 더블 클릭

2. Name 변경 : "plate"

3. 파트 속성 변경 : STEEL

4. OK 버튼 클릭






Yoke 지정


1. Treeview > "DXF_Shape_4" 더블 클릭


2. Name 변경 : "yoke"

3. 파트 속성 변경 : STEEL

4. OK 버튼 클릭







Virtual Test

자기력 가상실험

1. Toolbar > Force 버튼 클릭


2. Test Name 입력: "force"

3. OK 버튼 클릭


4. 자기력 가상실험 설정


✓ Voltage : 2.5

5. 자기력 가상실험 실행












자기력 가상실험 결과

- 6. 자기력 확인: 0.05614 N
- 7. 자속밀도 확인
 - ✓ B Magnitude 버튼 클릭
- 8. 자속밀도 벡터 확인
 - ✓ B Vector 버튼 클릭







변위-자기력 가상실험

1. Toolbar > Stroke 버튼 클릭

2. Test Name 입력: "stroke"

3. OK 버튼 클릭


4. 자기력-전류 가상실험 설정


✓ Voltage: 2.5


✓ Initial Stroke : -0.5

✓ Final Stroke: 0.5

✓ Step Count: 5








변위-자기력 가상실험 결과

5. Stroke Test 버튼 클릭





전류-자기력 가상실험

1. Toolbar > Current 버튼 클릭

2. Test Name 입력: "current"

3. OK 버튼 클릭


4. 자기력-전류 가상실험 설정


✓ Initial Current: 0.0

✓ Final Current: 0.1

✓ Step Count: 5










전류-자기력 가상실험 결과

5. Current Test 버튼 클릭







Tips

Design 열기

- 1. Toolbar > Open 버튼 클릭
- 2. Design 디렉토리 더블 클릭
- 3. Design 파일 더블 클릭







감사합니다

Email: zgitae@gmail.com

Homepage: http://openactuator.org